



HEXAGON
MANUFACTURING INTELLIGENCE

Inspect 2025.2

– Versionsinformation –



Innehållsförteckning

Versionsinformation.....	1
Nyheter och förbättringar	1
Viktiga förbättringar	1
Korrigeringar	1
Systemkrav	3
Installera programvaran	5
Steg 1: Kontrollera system- och maskinvarukraven.....	5
Steg 2: Logga in som administratör	5
Steg 3: Installera Inspect	5
Steg 4: Starta Inspect	6
Uppdatera programvaran	7
Reparera eller ta bort installationen	9
Köra programvaran på ett annat språk.....	11
Felsökning	13
Kontakta Hexagon Manufacturing Intelligence	17

Versionsinformation

Nyheter och förbättringar

Viktiga förbättringar

- Du kan nu lägga till en tom cell till en pall i stället för en mätrutin. Det gör du genom att välja det tomma alternativet från listrutan för önskad cell på skärmen **Körningsalternativ för pall**.
- Du kan nu redigera en pallspellista under körning. Detta innebär att du nu kan ändra mätrutinerna för celler som ännu inte har körts.
- Du kan nu hantera åtkomst till inställningar som kräver användarbehörighet för användare som inte är administratörer från skärmen **Inställningar för användaråtkomst**.
- Du kan nu lägga till användare eller grupper till gruppen PC-DMIS-användare. Detta ger dem fullständig administratörsåtkomst i Inspect utan att användaren måste vara systemadministratör.
- Du kan nu lägga till ett prefix till spårningsfält av typen räknare på fliken **Spårningsfält** i dialogrutan **Spellista**.
- Inspect automation är nu gratis med en aktiv MyCare- eller SMA-prenumeration.

Korrigeringar

- Ämnet "Konfigurera inställningar för Swift-Check" i installationsguiden för tillägget Swift-Check har uppdaterats med korrekt plats för inställningsfilen för Swift-Check: "C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\SwiftCheckSettings.xml". Se INS-12714.

Systemkrav

Operativsystem

Inspect 2025.2 är kompatibel med 64-bitars Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, och Windows 7 Ultimate (servicepack 1 version 7601). Inga andra operativsystem stöds.

Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework 4.6.1 för Windows.

Övriga krav

En webbläsare som stöder HTML5.

Datorsystemet måste kunna stödja metrologiprodukten eller produkter du ska använda.

Inspect 2025.2 fungerar med följande mätprodukter så länge som du konfigurerar Inspect med de korrekta tilläggskomponenterna.

- PC-DMIS (se systemkraven i PC-DMIS-filen Readme.pdf.)
- QUINDOS
- EYE-D (den här tilläggskomponenten kräver en mätmaskinssats som köps från Hexagon.)
- Swift-Check (den här tilläggskomponenten installerar Swift-Check-funktionen som en tilläggskomponent inuti Inspect. En tryckt användarguide medföljer Swift-Check-artefakten.)

För information om de andra program som stöds med gällande systemkrav, se dokumentationen för dessa produkter. Du kan också kontakta din representant för Hexagon Manufacturing Intelligence (se "Kontakta Hexagon Manufacturing Intelligence" i slutet av detta dokument).

Installera programvaran

Följande instruktioner är avsedda för en administratör som installerar och konfigurerar Inspect.

Steg 1: Kontrollera system- och maskinvarukraven

Innan du försöker att installera en ny version av Inspect måste du kontrollera att du uppfyller kraven på system och maskinvara, som diskuteras ovan i "Rekommenderade systemkrav". Du måste även ha en giltig programlicens för att installationen ska fungera.

- Hämta datorns egenskaper genom att från **Startmenyn** i Windows skriva in **System** och klicka på **Inställningar**. Klicka på **System** från resultatlistan.
- Kontrollera datorn skärmupplösning genom att från **Startmenyn** i Windows skriva in **Bildskärm** och klicka på **Inställningar**. Klicka på **Bildskärm** från resultatlistan. Klicka på **Ändra upplösning**. Klicka på listan **Upplösning** för att visa tillgängliga skärmupplösningar.

Steg 2: Logga in som administratör

För att installera och köra den nya versionen av Inspect för första gången, måste du vara inloggad till Windows som en användare med administratörsrättigheter, eller så måste du köra installationsprogrammet i nästa steg som en administratör.

Steg 3: Installera Inspect

Använd den här filen för att installera Inspect 2025.2:

Inspect2025.2_####.#_x64.exe

Symbolerna # representerar ett visst byggnummer.

1. Dubbelklicka på den körbara filen när du vill starta installationen.
2. Följ anvisningarna på skärmen för installation av programmet.



Inspect inkluderas även med vissa versioner av PC-DMIS. Då visas ett alternativ att installera Inspect under installationsprocessen av PC-DMIS.

Steg 4: Starta Inspect

Gör följande för att starta Inspect när du har slutfört installationen av programvaran:

1. Utgå från **startmenyn** i Windows och skriv in **Inspect 2025.2**.
2. Klicka på genvägen som visas och tryck på Retur.
 - Följ stegen nedan om du kör Inspect för första gången:
 - a. Välj det tillägg som stämmer överens med ditt mätpaket och din version på skärmen **Välkommen till Inspect**.
 - b. Välj eventuella ytterligare tillägg som du vill använda från **Övriga tilläggskomponenter**.
 - Följ stegen nedan om du tidigare har använt Inspect och kör Inspect efter att du har uppdaterat till en ny version:
 - a. Det mätpaket och den version som du har valt tidigare är förvalda på skärmen **Välkommen till Inspect**. Nu kan du göra ändringar om så behövs.
 - b. För **Övriga tilläggskomponenter** är också tidigare tillägg förvalda. Nu kan du göra ändringar om så behövs.
3. Programvaran installerar tillägget, avslutar inläsningen och visar **startskärmen**.



hjälp.

När du kör Inspect kan du när som helst klicka på hjälpknappen () för att få

Uppdatera programvaran

Förutsättningar: Starta programmet

När du har installerat Inspect bör du hålla den uppdaterad så att den har de senaste förbättringarna och korrigeringarna. Du kan använda programmet Universal Updater för att hålla din Hexagon-programvara uppdaterad. Kör programvaran genom att skriva in **Universal Updater** från **Startmenyn** i Windows och trycka på Retur.

Hexagons kvalitetsförbättringsprogram

Under installationen har du möjlighet att gå med i Hexagons kvalitetsförbättringsprogram. Detta program hjälper oss att förstå hur du använder programmet. Detta hjälper oss att göra förbättringar som kan förbättra de områden av programvaran som du använder mest. Besök hemsidan för mer information:

<https://hexagon.com/company/divisions/manufacturing-intelligence>

Reparera eller ta bort installationen

Du kan också reparera eller ta bort en installation om det behövs när programmet har installerats. Det gör du genom att dubbelklicka på filen **Inspect2025.2_####.#_x64.exe** på samma sätt som när du startade installationen. Då visas en skärm med följande alternativ:

- **Reparera** - Det här alternativet installerar om programmet. Detta kan vara lösningen på en del problem om alla filer inte har installerats rätt från början.
- **Avinstallera** – Tar bort programmet från installationsmappen. Du kan även använda **Startmenyn** i Windows och skriva in **Lägg till eller ta bort program** för att öppna skärmen **Program och funktioner** och ta bort programmet därifrån.

Köra programvaran på ett annat språk

Som standard använder programvaran språket för ditt operativsystem. Du kan ändra programvarans språk till ett annat språk. Välj språk från skärmen **Inställningar**.

1. Välj **Inställningar** i sidofältet för att öppna skärmen **Inställningar**.
2. Leta upp **Allmänna inställningar** på skärmen **Inställningar**.
3. Sätt **Nuvarande språk** till det önskade språket.
4. Klicka på **Ja** i uppmaningen för att byta språk. Programvaran startas om i det nya språket.

Felsökning

Ämnet innehåller vissa felmeddelanden eller tillstånd som du kanske ser och idéer som kan hjälpa dig att lösa dem. Om det här avsnittet inte ger en lösning besöker du Hexagons tekniska support här:

<http://support.hexagonmetrology.us/ics/support/default.asp>

Problem: Objektet matchar inte måltypen.

Möjlig lösning:

Försök starta om Inspect.

Problem: Objektreferens har inte angetts till en instans av ett objekt.

Möjlig lösning:

Försök starta om Inspect.

Problem: Du får ett meddelande "Inget sådant gränssnitt stöds" när du försöker exekvera en mätrutin.

Möjlig lösning:

Detta kan inträffa när standardversionen för PC-DMIS är borttagen. Standard PC-DMIS-versionen är den senaste versionen som exekverades som administratör. Inspect måste alltid ha en standardversion definierad.

Om du tar bort standardversionen från din dator måste du definiera en ny standardversion. Det gör du genom att trycka på **Start** och lokalisera genvägen för den version av PC-DMIS som du vill använda som ny standard. Högerklicka på den och välj **Kör som administrator**. Du behöver endast köra den som administratör en gång för att ange den som standard.

Problem: Du får en "Nödsituation" när Inspect försöker upprätta en anslutning med PC-DMIS eller under exekvering.

Möjlig lösning:

Se "Åtgärda nödfel från PC-DMIS" i hjälpfilen Inspect.

Problem: Inspect har ett konfigurationsfel med dess adaptrar och du vill återställa till fabriksinställningarna.

Möjlig lösning:

Prova att återställa Inspect till dess fabriksinställningar. Mer information finns i "Återställa Inspect till fabriksinställningar" i hjälpfilen för Inspect.

Problem: Din Settings.xml-fil är skadad, och du kan inte använda Inspect alls.

Möjlig lösning:

Prova att återställa Inspect till dess fabriksinställningar. Mer information finns i "Återställa Inspect till fabriksinställningar" i hjälpfilen för Inspect.

Problem: Inspect genererar inte en rapport när du kör en PC-DMIS mätrutin.

Möjlig lösning:

Se till att PC-DMIS är konfigurerad för att generera .pdf-rapporter. Information finns i "Konfigurera PC-DMIS för att skriva ut rapporter".

Problem: När du exekverar, visar Inspect inte din version av PC-DMIS.

Möjlig lösning:

Se till att du har tilläggskomponenten **PC-DMIS Application** är installerad för din version av PC-DMIS.

Kör sedan din version av PC-DMIS minst en gång som administratör. Det gör du genom att högerklicka på programgenvägen för PC-DMIS och välja **Kör som administratör**.

Du måste köra PC-DMIS minst en gång som administratör så att Inspect kan anslutas.

Problem: Inspect ger ett fel för körningsalternativ när du kör. Felet anger att du inte kan ställa in ett körningsalternativ och att ett körningsalternativ endast kan anges på en inläst temporär mätrutin.

Möjlig lösning:

Kontrollera om mätprogramvaran körs och har en öppen rutin.

Readme

Stäng alla öppna rutiner i programvaran.

Kör sedan om rutinen från Inspect.

Problem: När du kör en spellista visar Inspect ett felmeddelande om ogiltiga rutiner i spellistan.

Möjlig lösning:

Klicka på **Redigera spellista** på felmeddelandet för att öppna dialogrutan för spellistan.

Granska alla rutiner som är markerade i rött på fliken **Rutiner**. En eller flera rutiner kanske saknas, har bytt namn, är skadad eller har något annat problem.

Kontrollera att rutinen finns där Inspect förväntar sig att den ska vara.

Kontrollera att du kan köra rutinen i PC-DMIS utan fel.

Problem: När du kör en rutin eller spellista visar Inspect ett meddelande om körfel om en åtgärd är inaktuell.

Möjlig lösning:

Slutför den schemalagda åtgärden för att rensa blockeringen.

Prova sedan att köra rutinen igen.

Problem: Pall, streckkod och andra mät huvudsrelaterade funktioner, så som kalibrering, uppdatering av mät huvuden etc. fungerar inte längre.

Möjlig lösning:



Inspect är utformat för system som lagrar sina mät huvuden på en enda plats. I PC-DMIS kan du definiera en enda plats för mät huvuden med dialogrutan **Sökväg (Redigera | Alternativ | Ange sökvägar)**. Välj **Mät huvudskatalog** i listan **Sök efter** i dialogrutan. Markera sedan kryssrutan **Sök i angiven mapp** och definiera mappens sökväg i rutan under kryssrutan.

Om du inte lagrar dina mät huvuden i en enda mapp fungerar vissa relaterade funktioner bara om du inte använder alternativet **Använd temporära rutiner vid körning** på skärmen **Inställningar**.

Prova att avmarkera det här alternativet, eller ställ en en enda mapp för alla dina mät huvuden.

Problem: Inspect fungerar inte om utdatamappen för PC-DMIS-rapporter delas med en annan mätmaskin. När detta sker kan Inspect inte hålla reda på rapporternas ursprung.

Möjlig lösning:

- Sätt PC-DMIS-rapportmallen till att vara en lokal mapp på datorn.
- Använd Metrology Reporting för att dela rapporter från mätmaskinen.

Problem: I mycket sällsynta fall ger Inspect under körning felmeddelandet

"Systemanropet misslyckades" vilket stoppar körningen.

Möjlig lösning:

Prova i så fall följande steg för att stänga av mät huvudshanteringen i Inspect:

1. Stäng Inspect.
2. Använd en textredigerare, som till exempel Notepad, och öppna filen **PcDmisSettings.xml** från mappen:

C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\

3. Lägg till följande rad i taggarna `<config></config>` och spara sedan filen.

`<ignoreprobemanagement>True</ignoreprobemanagement>`
4. Starta om Inspect.

Kontakta Hexagon Manufacturing Intelligence

Om du använder den kommersiellt utgivna versionen av Inspect 2025.2 och vill ha mer information eller teknisk support kan du kontakta oss på <https://hexagon.com/about/contact-us> eller besöka oss på <https://hexagon.com/products/product-groups>. Du kan även kontakta Hexagons tekniska support på <https://hexagon.com/support-success/manufacturing-intelligence/metrology-support> eller genom att ringa (1) (800) 343-7933.